

NOTICE SOMMAIRE

Cette version nomade reprend les caractéristiques de la disposition Français normalisé (AZERTY) intégrées dans le pilote kbafnor.dll. Elle est utilisable sans droits d'administrateur.

Portable Keyboard Layout (PKL) est un logiciel libre pour Microsoft Windows développé par Máté Farkas et basé sur plusieurs scripts AutoHotKey permettant de changer de disposition de clavier sans avoir à installer de pilote de type dll.

Description

Les lettres majuscules accentuées [É], [È], [Ç], [À], [Ù], sont désormais accessibles par Alt Gr + Maj ou par verrouillage des majuscules (Capslock) et Alt Gr.

Les ligatures [æ], [Æ], [œ], [Œ] sont accessibles par les touches Alt Gr et Alt Gr + Maj (ou Verr. Maj. et Alt Gr).

Avantages :

- Utilisation sans droits d'administrateur ;
- Modification à partir d'un simple fichier texte sans avoir à le compiler ;
- Le logiciel peut contenir plusieurs dispositions différentes ;
- Les touches mortes peuvent être combinées, enchaînées ;
- Les touches modificatrices peuvent être déplacées ;
- Les touches peuvent être désactivées ;
- Affichage possible des images de la disposition (Maj., Alt Gr, Alt Gr + Maj., touches mortes).

Utilisation

Le logiciel peut être lancé depuis un répertoire personnel ou une clé USB, par double clic à partir du fichier pkl.exe. L'icône de l'application apparaît alors dans la zone de notification de la barre des tâches en bas à droite.

On peut suspendre l'application par simple clic gauche sur l'icône, et par clic droit, masquer les images, quitter...

Les différentes dispositions en fonction des touches de commande et des touches mortes sont observables dans le dossier : PKL-Fr\layouts\fr-gg.

Pour afficher (ou désactiver) les images de la disposition au lancement de l'application :

Ouvrir PKL.ini avec le bloc-notes.

À la section "; Display a help image", remplacer 0 par 1

; Display a help image.

displayHelpImage = 1

Pour activer le clavier dès l'affichage de la fenêtre Windows (mais pas à l'ouverture d'une session), créer d'abord un raccourci de pkl.exe, puis le copier dans le Démarrage des programmes (à adapter selon les versions de Windows) :

C:\Users\Utilisateur\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

© 2019 - ggal